Mode opératoire NAS SSD

Sujets transverses · https://preview.nuabee.fr/documents/mode-operatoire-nas-ssd/

Mise en route du NAS SSD

Afin de pouvoir accéder au partage réseau, connecter le NAS au réseau via une de ses interfaces LAN et appuyer sur le bouton démarrer.


Après quelques minutes, l'appareil émet un bip qui indique qu'il est prêt.

Le NAS doit rester allumé tant que les données sont exportées, et doit être éteint uniquement via le bouton à l'avant.


Connexion entre Nuabee Backup et le NAS SSD

Sur la NuaBulle est configuré un compte dont les identifiant sont communiqués au client via un canal tiers. Ce compte servira à l'authentification du partage CIFS.


Depuis l'interface de Nuabee Backup, ouvrir le menu et cliquer sur « Ajouter comptes »




Dans la fenêtre qui s'affiche, entrer **\\nuabulle*ID*\nuabee** puis cliquer sur « Changer les identifiants réseau ». (Exemple \\nuabulle7010\nuabee)



Entrer les identifiants communiqués par Nuabee



En appuyant sur le bouton « Test » il est possible de vérifier que les informations sont correctes, si ce n’est pas le cas, il est préférable de contacter Nuabee.



Cliquer ensuite sur « Ok », entrez un nom pour définir la connexion puis valider. La fenêtre « Comptes enregistrés » s’affiche et le nouveau compte devrait apparaître.

Exécuter le plan de sauvegarde

La dernière étape consiste à créer un plan de backup ayant comme destination le NAS. Pour cela, suivre la procédure habituelle en prenant soin d’indiquer comme stockage de destination la NuaBulle.

Il faut configurer Nuabee Backup sans planification et exécuter une seule fois la sauvegarde par machine



Renvoyer le NAS SSD à Nuabee

Quand les sauvegardes sont réalisées, dernière étape, renvoyer le NAS SSD à l’adresse suivante :

Nuabee

Service Exploitation

65 rue Hénon

69004 Lyon – France