Intégration du compte de service dans le Vault

Sujets transverses · https://preview.nuabee.fr/documents/integration-du-compte-de-service-dans-le-vault/

Contexte :

L'utilisation du Vault nécessite :

- Un compte Atlas (à noter que l'OTP/2FA doit être activé sur votre compte)
- Vos identifiants Nuabee backup (Agent de sauvegarde)

Pourquoi renseigner ces informations ?

Votre clé de chiffrement ainsi que vos identifiants Nuabee Backup sont des informations nécessaires à la restauration de vos machines. Si ces informations ne sont pas correctes ou absentes, aucune restauration ne peut être effectuée.

La perte de votre clé de chiffrement implique les problèmes suivants :
– Impossibilité de restaurer les données
– Perte de l'historique de sauvegardes
– Un renvoi de l'intégralité des données

La perte de votre mot de passe Nuabee Backup implique les problèmes suivants :
– Reconfiguration du mot de passe sur tous les agents

Conditions de votre identifiant

Votre identifiant doit obéir aux critères suivants afin d'être accepté par le Vault :

- Une longueur maximale de **64 caractères**
- Les double guillemets ne sont pas acceptés : »

Conditions du mot de passe à respecter

Votre mot de passe doit obéir aux critères suivants afin d'être accepté par le Vault :

- Une longueur minimale de **8 caractères**

- Une longueur maximale de **192 caractères**
- Les double guillemets ne sont pas acceptés : »
- Les caractères utilisés doivent respecter la norme d'encodage informatique ASCII

Il est généralement recommandée de créer son mot de passe avec un **gestionnaire de mots de passe**.

Les caractères acceptés sont les suivants :

```
 !#$%&'()*+,-./
0123456789:;?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
```

A contrario, **ChatGPT** peut vous répondre en utilisant des caractères non ASCII.

Voici un exemple de caractère ASCII : – (dash)


Voici un exemple de caractère non ASCII : ¿ (Inverted Question Mark)

1) Intégration du compte de service dans le vault :


Rendez-vous sur :

Client Nuabee: https://atlas.nuabee.fr/console/vault-password/ /
Client Flexible Recovery: https://flexible-recovery.nuabee.com/


Rendez-vous sur le Vault (Coffre-fort):




Sélectionnez votre groupe de gestion (1), puis vous pouvez définir votre compte de service qui sera appliqué à toutes vos machines (2)



Rappel : Le compte de service / identifiants Nuabee backup sont les identifiants que vous utilisez pour vous connecter à l'agent Nuabee



Entrer vos identifiants puis cliquer sur envoyer.


Saisir le compte de service
Mot de passe du compte de service
Envoyer