Permissions nécessaires pour Nuabee Backup pour VMWare

Sauvegarde VMware et Hyper-V · https://preview.nuabee.fr/documents/permissions-necessaires-pour-nuabee-backup-pour-vmware/

Droits pour la sauvegarde

Liste des droits à appliquer au compte (sur les hyperviseurs et datastore) qui effectue la sauvegarde :

- Read-Only Privilege
- Global.Enable methods
- Global.Disable methods
- Global.Licenses
- Global.Cancel Task
- Global.Log Event
- VirtualMachine.Config.ChangeTracking
- Virtual machine.Provisioning.Allow read-only disk access
- Virtual machine.Provisioning.Allow virtual machine download
- Virtual machine.Snapshot management.Create snapshot
- Virtual machine.Snapshot management.Remove snapshot

Droits pour la restauration

Liste des droits à appliquer au compte (sur les hyperviseurs et datastore) qui effectue la restauration :

- Datastore.Allocate space
- Folder.Create folder
- Network.Assign network

- Resource.Assign virtual machine to resource pool
- Virtual machine.Configuration (All)
- Virtual machine.Inventory.Create new
- Virtual machine.Inventory.Move
- Virtual machine.Inventory.Register
- Virtual machine.Inventory.Unregister
- Virtual machine.Inventory.Remove
- Virtual machine.Interaction.Backup Operations On Virtual Machine
- Virtual machine.Interaction.Device Connection
- Virtual machine.Interaction.Power On
- Virtual machine.Interaction.Power Off
- Virtual machine.Provisioning.Allow disk access
- Virtual machine.Provisioning.Allow virtual machine files upload
- Tasks.CreateTask
- Tasks.UpdateTask

Création utilisateur spécifique

Si vous souhaitez, pour des raisons de sécurité, créer un utilisateur spécifique pour permettre la sauvegarde de vos VMs en mode VMWare, voici les permissions nécessaires :

Datastore	Allocate space	
Global	Cancel Task	Disable methods
	Enable Methods	
	Log Events	
Network	Assign Network	
Resource	Assign Virtual Machine To Resource Pool	
Tasks	Create Task	
	Update Task	
Virtual Machine	Configuration	ALL
	Interaction	Backup Operations On Virtual Machine
		Device Connection
		Power On
		Power Off
	Inventory	Create New
		Move
		Register
		Remove
		Unregister
	Provisioning	Allow Disk Access
		Allow Read-Only Disk Access
	Snapshot Management	Create Snapshot
		Remove Snapshot
		Revert To Snapshot